

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: screening molecolare gastrointestinale su feci

Ricerche (codice mnemonico d'accettazione)

Virus: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus (1PGASINV)

Batteri: Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp. / EIEC*, Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. Clostridium difficile hypervirulent, E. coli O157, STEC* (stx1/2), EPEC* (eaeA), ETEC* (It/st), EAEC* (aggR) (1PGASINB)

Virus e Batteri (1PGASINT)

Parassiti: Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis (1PPARS)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Tampone tappo verde (fecalSwab)**
- **Feci in barattolo (contenitore vuoto con paletta)**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore

- **Pazienti esterni:** Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- **Reparti e ambulatori ospedalieri:** Cod. 3005962 oder 5024103

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](http://Laboratori.AziendaSanitaria.asdaa.it). La prenotazione NON è necessaria.

- **Quando:** il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non congelare!).

- Raccogliere le feci in [contenitore con paletta](#), il prima possibile, dopo l'insorgenza dei sintomi.
- Riavvitare bene il tappo del contenitore.
- Scrivere sull'etichetta del contenitore il nome del paziente.
- Consegnare il contenitore con le feci al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

Oppure

- Aprire la busta contenente il [tampone tappo verde](#) (fecalSwab) (tampone e provetta).
- Immergere il tampone nelle feci.
- Svitare il tappo blu della provetta e inserire il tampone.
- Spezzare l'applicatore nel punto indicato (linea rossa), facendo leva sull'orlo della provetta.
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente.
- Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

IMPORTANTE: per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e. *ossiori*) e/o con metodiche diverse dalle molecolari (p.e. *colturale feci*) utilizzare i sistemi di raccolta specifici.

