



Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali (aerobi, ev.anaerobi e lieviti) su materiali dell'apparato genitorinario		<u>Tamponi</u>	<u>Sperma</u>	
Ricerche (codice mnemonico): - Coltura apparato genitourinario (CGU) - Coltura gonococchi (CGONO)		- Aprire la busta contenente il kit eSwab (tampone e provetta) - Raccogliere tramite il tampone il materiale - Svitare il tappo rosa del contenitore eSwab e inserire il tampone, con la porzione distale immersa nel liquido di trasporto - Spezzare l'applicatore a livello dalla linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta - Riavvitare bene fino in fondo il tappo rosa sulla provetta. Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente	- Eseguire preferibilmente la raccolta al mattino - Effettuare un'accurata pulizia dei genitali esterni con acqua e sapone - Urinare fino allo svuotamento completo della vescica - Eiaculare nel contenitore sterile, raccogliendo tutto il materiale - Evitare contaminazioni del materiale e dell'interno del contenitore con le mani - Richiudere accuratamente il contenitore per prevenire la fuoriuscita del materiale <i>Per esecuzione dello spermogramma rivolgersi al Laboratorio di Patologia Clinica</i>	
Sistema di raccolta/contenitore: eSwab (standard-tappo rosa e sottile-tappo arancio) barattolo sterile (sperma)				
Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore: <u>Pazienti esterni:</u> Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige <u>Reparti e ambulatori ospedalieri:</u> tappo rosa: 5118987 Cod. Magazzino; tappo arancione: 5024513 Cod.Magazzino, barattolo:5060007				
Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp				
Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per <u>non più di 24 ore</u> (non congelare!).				