

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali e molecolari per micobatteri

Ricerche (codice mnemonico):

- Coltura e microscopico diretto micobatteri (1DBK)
- Ricerca molecolare micobatteri (1PTBC)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Kit SputEm**
- **Barattolo sterile per urina**



Nota: la provetta per urina da 10 ml non contiene un volume di campione sufficiente.

Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Sputem: Cod. Magazzino 3005969, Barattolo urina Cod. magazzino 5060007

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](#). La prenotazione NON è necessaria.

Quando: per entrambi i materiali eseguire la raccolta del campione in 3 giorni, preferibilmente consecutivi; i primi due campioni possono essere conservati a 2-8°C e consegnati insieme al terzo al centro prelievo.

Urina:

- raccogliere sterilmente la **prima urina del mattino**, senza scartare il primo getto
- raccogliere **circa 40 ml**
- porre il campione nel barattolo sterile con tappo a vite
- raccogliere il campione per almeno 3 giorni consecutivi.

Importante: non utilizzare la raccolta delle 24 ore o le urine da sacca

Espettorato:

vedi nel dettaglio le istruzioni per le ricerche colturali su espettorato

Prima della raccolta del materiale:

- Utilizzare solo con involucro integro; aprire l'involucro ed estrarre il contenitore.
- Compilare l'etichetta sul tappino con i dati del paziente



Istruzioni per la raccolta del materiale:

- Aprire il coperchio grande dell'imbuto (non quello dell'etichetta)
- Non toccare l'interno dell'imbuto.
- Espettorare all'interno dell'imbuto affinché il materiale venga raccolto nella provetta sottostante.
- Richiudere il coperchio subito dopo la raccolta.



Dopo la raccolta del materiale:

- Togliere il coperchietto con l'etichetta, senza toccare il tappo verde scuro all'interno.
- Staccare la parte superiore dell'imbuto e capovolgerla affinché il tappo verde scuro si avviti sulla provetta che vedrete una volta tolto.
- Avvitare bene sulla provetta, eliminare quindi l'imbuto ed assicurarsi che la provetta sia chiusa bene.
- Attaccare l'etichetta compilata sulla provetta sfilandola dal supporto, consegnare il campione il prima possibile.

