

Anweisungen für die Gewinnung des Probenmaterials

Analysen: Nachweis von *Schistosoma haematobium* im Harn

Untersuchungen (Annahmekodex): Nachweis von (*Schistosoma haematobium*) im Harn (PARS)

Probenbehälter:

- **Steriler Behälter für Harn**

Wo man die Probenbehälter abholen kann:

- Externe Patienten:
Blutabnahmestellen – Südtiroler Gesundheitsbetrieb
- Abteilungen und Ambulatorien im Krankenhaus: Magazinkodex 5060007



Wo man die Probenbehälter abgeben kann:

Ist eine Harnprobe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://labore.gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: innerhalb einer Stunde der Probengewinnung (möglichst direkt beim Labor für Mikrobiologie und Virologie - Via Amba Alagi Str. 5, Bozen), siehe seitlich angeführte Anleitung.

Der Harn muss zwischen 10:00 und 14:00 Uhr gesammelt, im Dunkeln aufbewahrt und im Betrieblichen Labor für Mikrobiologie und Virologie innerhalb einer Stunde nach dem Sammeln abgegeben werden.

Falls es nicht möglich sein sollte die Harnprobe innerhalb einer Stunde im Labor abzugeben, ist es möglich dem Behälter 2 ml von Natrium-Hypochlorit (Candeggina) hinzuzufügen und an der Probenannahmestelle so rasch als möglich abzugeben.

Es muss der **Endstrahlurin (letzter Teil des Urins)** gesammelt werden.

Bitte genauer angeben, dass es sich um einen Nachweis von *Schistosoma haematobium* handelt.

WICHTIG.: für die Sammlung des Urins von weiteren Untersuchungen die eigens dafür vorgesehen Behälter verwenden!